



ポジション集計管理ツール PositionSummaryView

PositionSummaryView は現在の売買ポジションを集計してチャート上に表示する MetaTrader4(以下 MT4)/MetaTrader5(以下 MT5)用のインジケータです。

PositionSummaryList の補助ツールとして開発しましたが、ポジションが多くない方や複数の通貨ペアで売買ポジションを持たない方はこのインジケータだけで十分かもしれません。

PositionSummaryView には以下のような機能・特徴があります。

- 「買い」と「売り」別に集計。売買のバランスを管理します。
- 現在のスワップやスプレッドをチャートに表示。
- チャートから PositionSummaryList を起動できます。



チャートに適用すると、適用したチャートの通貨ペアのポジションを集計して表示します。

左側に表示している値はショート（売）のポジション合計とロング（買）のポジション合計、そして合算した際の総損益です。

右側に表示している値はショートのスワップとロングのスワップ、現在のスプレッドが表示されます。（スプレッドの単位は Point です）

また、PositionSummaryList のパス（フォルダ）を指定すると一番左端にグレーのアイコンが表示されます。

このアイコンをクリックすると PositionSummaryList が起動します。

PositionSummaryList は複数通貨ペアの複数ポジションを簡単に管理できるように開発したツールです。

PositionSummaryList 上から損切り（StopLoss）や利食い（TakeProfit）を変更したり、必要に応じてポジションをクローズしたりできるようになっています。

PositionSummaryList Ver 2.0

発注 更新 自動更新 設定

	通貨ペア	売Lot	売平均	売Swap	売損益	買Lot	買平均	買Swap	買損益	総損益	別名
▶	AUDUSD	0	0	0	0	0.1	0.71379	-151	7,428	7,428	Axiory 1
	DOW	0	0	0	0	0.2	26,677	-604	61,042	61,042	Axiory 1
	EURUSD	0.01	1.18808	0	-6	0.3	1.17944	-483	27,106	27,100	Axiory 1
	GBPUSD	0	0	0	0	0.1	1.30699	-150	7,344	7,344	Axiory 1
	USDCHF	0.1	0.91306	-154	5,900	0	0	0	0	5,900	Axiory 1
	USDJPY	0.2	105.813	-285	5,743	0	0	0	0	5,743	Axiory 1
	XAUUSD	0	0	0	0	0.2	2,002.95	-348	78,419	78,419	Axiory 1

チャートの幅を狭くしている場合には右に表示するスワップやスプレッドが見えなくなってしまいますので、2列表示もご用意しました。パラメーターのLineで2に設定すると以下のようになります。

```
ShortSwap:-0.20 LongSwap:-0.20 Spread:10
Short:0.00 Long:0.10 P/L:293.79
```


上段にスワップとスプレッド、下段にロットと総損益が表示されます。

PositionSummaryView のインストール

1. 購入サイトからダウンロードしたファイル（zip 圧縮ファイル）を解凍し、MT4 の場合には MT4 フォルダの **Indicators フォルダ** に格納されている **PositionSummaryView.ex4** をコピーします。
（まだ貼り付けしません）

※MT5 の場合には MT5 フォルダの Indicators フォルダに格納されている **PositionSummaryView.ex5** をコピーしてください。

2. MT4(または MT5) を起動し、上部メニューのファイル(F)からデータフォルダを開くをクリックします。



3. 開いたフォルダ（エクスプローラー）から MT4 の場合には MQL4→Indicators の順に開き、1. でコピーした PositionSummaryView.ex4 を貼り付け（ペースト）します。

※MT5 の場合には MQL5→Indicators の順に開いて PositionSummaryView.ex5 を貼り付けてください。

4. MT4(または MT5) を再起動するとナビゲーターウィンドウのインディケータに PositionSummaryView が表示されます。



PositionSummaryView の設定

ナビゲーターウィンドウの「インディケーター」に表示されている PositionSummaryView を任意のチャートにドラッグ&ドロップします。



The screenshot shows the settings dialog for PositionSummaryView. The '全般' (General) tab is active. The 'DLLの使用を許可する' (Allow DLL usage) checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include '外部エキスパートの使用を許可する' (Allow external expert usage) and 'シグナル設定の変更を許可する' (Allow signal settings changes). There are also input fields for '下限設定' (Lower limit) and '上限設定' (Upper limit), both set to 0.

「全般」タブの「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてください。

(MT4 のツール> オプション> エキスパートアドバイザータブの「DLLの使用を許可する」にチェックを入れておくと自動でチェックがされますので、MT4 の設定でチェックをつけると起動のたびにチェックをつける必要がなくなり便利です。)

※MT5 の場合にはツール> オプション> エキスパートアドバイザーの「DLLの使用を許可する」にチェックを入れます。(PositionSummaryView には設定がありません)

OK ボタンをクリックすると PositionSummaryView の設定は完了です。

各パラメーター説明

Line : 表示行数です。1 は 1 行表示、2 は 2 行表示になります。既定値は 1 です。※半角数字で指定してください。

FontColor : 表示する文字の色を指定します。既定値は白 (White) です。

FontSize : 表示する文字のサイズを指定します。既定値は 12 です。数字を大きくすると文字も大きく、小さくすると小さくなります。

PositionSummaryListPath : PositionSummaryList がインストールされているパス（フォルダ）を指定します。説明書どおりにインストールした場合にはデータフォルダになりますので、データフォルダを指定してください。PositionSummaryList の起動が不要の場合には空欄です。

注意事項

当ツールを利用したことに関連して生ずる損害について、一切責任を負いません。（自己責任でお使いください）

ご購入者は個人使用・業務使用に関わらず自由にご使用いただいてもかまいません。

当ツールの加工・販売等は禁止といたします。

もし不具合等ございましたらメールでご連絡ください。

メールアドレス : tradeandsoftware@gmail.com にお送りください。

（サポート用メールアドレス support@tasfx.net からのメールが「届かない」という問題が頻発しておりますので Gmail に変更しております・・）

開発後記

ご購入ありがとうございました。

このツールは PositionSummaryList を使用する際に「チャートから PositionSummaryList を起動したい」と考えて作り始めました。

それまではスワップ表示に別のフリーインジケーターを使っていたのですが、この際、起動ツールと合体し、ついでにポジションの集計結果や総損益を追加して「このインジケーター単体でも運用できる」ように開発いたしました。

このようにすることで PositionSummaryList の付属ツールというだけでなく、「無料ツール」として単体で配布することも可能と考えたためです。

（ついでに PositionSummaryList の周知にも役立ちます（笑））

「無料ツール」としてダウンロードされたお客様は、一度「PositionSummaryList」の説明もご一読いただけますと幸いです。

複数通貨ペアを同時に扱っている場合にはかなり役に立つツールになっていると思います。